

【POP】 Mac OS Monterey (12.x) 以降の設定


※設定の前に、[アカウント ID 通知書](#)をご用意ください。紛失されている場合は、
Aitai net テクニカルサポートセンター、またはご契約のケーブル局まで[お問い合わせください](#)。

(1) POP メールアカウントの設定

■画面下部の Dock から「Mail」を起動します。



もしくは





をクリックしてください。

■「メールアカウントのプロバイダを選択...」が表示されましたら、
「その他のメールアカウント...」を選択し、「続ける」をクリックします。



※起動直後に上記画面が表示されなかった場合は、画面左上の「メール」をクリックし、
次に「アカウントを追加...」をクリックしてください。



- 「メールアカウントを追加」が表示されましたら、画面を以下のように設定します。

@ メールアカウントを追加

最初に、次の情報を入力してください:

名前: ひまわり太郎

メールアドレス: himawari@hm.aitai.ne.jp

パスワード: 必須

キャンセル 戻る サインイン

←入力

表示名	入力内容
名前	※ <u>任意の名前で構いません</u> 。 例)ひまわり太郎、(株)ひまわり
メールアドレス	アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている <u>パスワード</u> を入力します。 ※キーチェーン機能が有効の場合、入力できない場合があります。次項の手順を参照してください。

- ※キーチェーン機能が有効の場合は、「パスワード」欄をクリックし、その下に表示される「パスワード...」をクリックします。

@ メールアカウントを追加

最初に、次の情報を入力してください:

名前: ひまわり太郎

メールアドレス: himawari@hm.aitai.ne.jp

パスワード: 必須

パスワード...

キャンセル 戻る サインイン

←①クリック

←②クリック

※Touch ID（指紋認証機能）をご利用中の場合は、キーボード右上の TouchID に触れてください。そうでない場合は、mac の管理者パスワードをご入力し、「ロックを解除」をクリックします。



※過去にパスワードを保存されていた場合は下記画面が表示されます。該当するメールアドレスを選択し、「自動入力」をクリックします。保存していなかった場合は次項へお進みください。



※パスワードを保存していなかった場合は、パスワード欄へアカウント ID 通知書に記載されているパスワードをご入力してください。

保存していた場合は、自動的にパスワードが入力されたことを確認し、「サインイン」をクリックします。



■画面を以下のように設定します。

The screenshot shows a login form with the following fields and buttons:

- メールアドレス: himawari@hm.aitai.ne.jp
- ユーザ名: himawari@hm.aitai.ne.jp
- パスワード: ●●●●●●●●
- アカウントの種類: POP (dropdown menu)
- 受信用メールサーバ: auth.aitai.ne.jp
- 送信用メールサーバ: auth.aitai.ne.jp
- Buttons: キャンセル, 戻る, サインイン

A red box highlights the input fields for email address, username, password, and the 'サインイン' button. A red arrow points to the 'サインイン' button with the label '←②クリック'. Another red arrow points to the input fields with the label '←①入力'.

アカウント名またはパスワードを確認できません。

表示名	入力内容
メールアドレス	アカウント ID 通知書に記載されている メールアドレス を入力します。
ユーザ名	アカウント ID 通知書に記載されている メールアドレス を入力します。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている パスワード を入力します。
アカウントの種類	POP
受信用メールサーバ	auth.aitai.ne.jp
送信用メールサーバ	auth.aitai.ne.jp


上記を参考に入力後、「サインイン」をクリックして終了します。

(2) POP メールアカウントの設定確認

- 画面下部の Dock から「Mail」を起動します。



もしくは




をクリックしてください。

- 画面左上の「メール」をクリックします。


Monterey は「環境設定...」をクリックします。

Ventura 以降は「設定...」をクリックします。



- 設定を確認するアカウントを選択し、「アカウント」タブをクリックします。

次に、「サーバ設定」タブをクリックし、以下の画面を開きます。



- 「受信メールサーバ (POP)」欄を以下のように設定します。

アカウント情報 | メールボックスの特性 | **サーバ設定**

受信メールサーバ (POP)

ユーザ名:

パスワード:

ホスト名:

接続設定を自動的に管理

↑ 入力

[POPの詳細設定](#)

表示名	入力内容
ユーザ名	アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている <u>パスワード</u> を入力します。
ホスト名	auth.aitai.ne.jp

- 「接続設定を自動的に管理」からチェックを外し、以下のように設定します。

アカウント情報 | メールボックスの特性 | **サーバ設定**

受信メールサーバ (POP)

ユーザ名:

パスワード:

ホスト名: ↓ ①チェックなし

接続設定を自動的に管理

↓ ②入力

ポート: TLS/SSL を使用

認証: ↓

[POPの詳細設定](#)

表示名	入力内容
接続設定を自動的に管理	チェックなし
ポート	995
TLS/SSL を使用	チェックを入れる
認証	パスワード

- 入力後、「POPの詳細設定」をクリックします。

画面を以下のように設定したら、「OK」をクリックします。

表示名	入力内容
TLS 証明書	なし
セキュリティ保護されていない認証を許可	チェックなし


- 「送信用メールサーバ (SMTP)」欄を以下のように設定します。

表示名	入力内容
ユーザ名	アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている <u>パスワード</u> を入力します。
ホスト名	auth.aitai.ne.jp

- 「接続設定を自動的に管理」からチェックを外し、以下のように設定します。

表示名	入力内容
接続設定を自動的に管理	チェックなし
ポート	465
TLS/SSL を使用	チェックを入れる
認証	パスワード

- 「アカウント」をクリックし、プルダウンメニューから、「SMTP サーバリストを編集...」をクリックします。



- 以下の画面を開きます。




- 「サーバ設定」 タブをクリックし、以下のように設定します。

表示名	入力内容
説明	※任意の名前で構いません。 例)hm.aitai.ne.jp、Aitainet
ユーザ名	アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている <u>パスワード</u> を入力します。
ホスト名	auth.aitai.ne.jp

- 「接続設定を自動的に管理」 からチェックを外し、以下のように設定します。

表示名	入力内容
接続設定を自動的に管理	チェックなし
ポート	465
TLS/SSL を使用	チェックを入れる
認証	パスワード

■ 「詳細」 タブをクリックし、画面を以下のように設定します。



表示名	入力内容
TLS 証明書	なし
セキュリティ保護されていない認証を許可	チェックなし

最後に「OK」をクリックし、画面を閉じてください。

1つ前の画面に戻りましたら、「保存」をクリックしてから画面を閉じてください。

以上となります。