## 【IMAP】Mac OS Monterey (12.x) 以降の設定

※設定の前に、<mark>アカウント ID 通知書</mark>をご用意ください。紛失されている場合は、

Aitai net テクニカルサポートセンター、またはご契約のケーブル局までお問合せください。

(1) IMAP メールアカウントの設定

■画面下部の Dock から「Mail」を起動します。

		$\bowtie$	
and the second second	もしくは		をクリックしてください。

■「メールアカウントのプロバイダを選択…」が表示されましたら、 「その他のメールアカウント…」を選択し、「続ける」をクリックします。

r	
メールアカ	ウントのプロバイダを選択
	<ul> <li>iCloud</li> </ul>
	<ul> <li>Microsoft Exchange</li> </ul>
	○ Google <sup>.</sup>
	o yahoo!
	o Aol.
	● その他のメールアカウント…
?	キャンセル 続ける ← ②クリック

※起動直後に上記画面が表示されなかった場合は、画面左上の「メール」をクリックし、 次に「アカウントを追加...」をクリックしてください。





■「メールアカウントを追加」が表示されましたら、画面を以下のように設定します。

@ メールアカウントを追加	
最初に、次の情報を入力してください:	
名前:ひまわり太郎	
メールアドレス: himawari@hm.aitai.ne.jp	←入力
パスワード: 必須	
<b>キャンセル</b> 戻る サインイン	

表示名	入力内容		
友前	※任意の名前で構いません。		
石則	例)ひまわり太郎、(㈱ひまわり		
メールマドレフ	アカウント ID 通知書に記載されている		
	<u>メールアドレス</u> を入力します。		
	アカウント ID 通知書に記載されている		
	<u>パスワード</u> を入力します。		
	※キーチェーン機能が有効の場合入力できない場合		
	があります。次項の手順を参照してください。		

※キーチェーン機能が有効の場合は、「パスワード」欄をクリックし、 その下に表示される「パスワード…」をクリックします。

@ メールアカウントを追加	
最初に、次の情報を入力してください:	
名前:ひまわり太郎	
メールアドレス: himawari@hm.aitai.ne.jp	
パスワード: 区須	←①クリック
*ャンセル パスワード ←2クリック ★~ サインイン	

※Touch ID(指紋認証機能)をご利用中の場合は、キーボード右上の TouchID に 触れてください。そうでない場合は、mac の管理者パスワードをご入力し、 「ロックを解除」をクリックします。

パスワードはロックされています	
Touch IDを使用してパスワードのロックを解除す るか、ユーザ "のパスワードを入力してください。 パスワードを入力	
キャンセル	←②クリック

※過去にパスワードを保存されていた場合は下記画面が表示されます。 該当するメールアドレスを選択し、「自動入力」をクリックします。 保存していなかった場合は次項へお進みください。

入力するパスワードを選択:	Q 検索	
aitai.ne.jp		-
aitai.ne.jp @ aitai.ne.jp	himawari@hm.aitai.ne.jp	● ①選択
		<b>_</b>

※パスワードを保存していなかった場合は、パスワード欄へアカウント ID 通知書に 記載されているパスワードをご入力してください。

保存していた場合は、自動的にパスワードが入力されたことを確認し、

「サインイン」をクリックします。

ウントを追加	
カしてください:	
ひまわり太郎	
himawari@hm.aitai.ne.jp	
•••••	←①入力
戻る サインイン	←②クリック
	<b>ウントを追加</b> カレてください: ひまわり太郎 himawari@hm.aitai.ne.jp ・・・・・・・ 戻る サインイン

■画面を以下のように設定します。

メールアドレス: himawari@hm.aitai.ne.jp	
ユーザ名: himawari@hm.aitai.ne.jp	
パスワード: •••••	
アカウントの種類: IMAP ᅌ	←①入力
受信用メールサーバ: imap.aitai.ne.jp	
送信用メールサーバ: auth.aitai.ne.jp	
アカウント名またはパスワードを確認できません。 キャンセル 戻る サインイン	←②クリック

表示名	入力内容
マールマドレフ	アカウント ID 通知書に記載されている
	<b>メールアドレス</b> を入力します。
	アカウント ID 通知書に記載されている
	<b>メールアドレス</b> を入力します。
	アカウント ID 通知書に記載されている
	<u>パスワード</u> を入力します。
アカウントの種類	IMAP
受信用メールサーバ	imap.aitai.ne.jp
送信用メールサーバ	auth.aitai.ne.jp

上記を参考に入力後、「サインイン」をクリックして終了します。

## (2) IMAP メールアカウントの設定確認

■画面下部の Dock から「Mail」を起動します。



■画面左上の「メール」をクリックします。 Monterey は「環境設定…」をクリックします。 Ventura 以降は「設定…」をクリックします。

	Monterey			Vent	tura 以降	
<b>É</b>	<b>メール</b> ファイル	編集	Ś	メール	ファイル	編集
	↑ <b>①</b> クリック <sup>、て</sup>			×117	リック	
	環境設定	Ж,		設定		ж,
	ア <del>カウント</del> <b>↑②クリック</b> アカワントを追加			アナウン アカウン	<b>フリック</b> トを追加…	
	サービス	•		サービス		>
	メールを非表示 ほかを非表示 て すべてを表示	жн жн	Safari	メールを ほかを非	非表示	НЖ НЖ∑
	メールを終了	жQ		すべてを メールを	終了	#Q

■設定を確認するアカウントを選択し、「アカウント」タブをクリックします。 次に、「サーバ設定」タブをクリックし、以下の画面を開きます。

	アカウント
<ul> <li>(2)</li> <li>(2)</li> <li>(3)</li> <li>(4)</li> <li>(5)</li> <li>(5)</li> <li>(6)</li> <li>(7)</li> <li>(7)</li> <li>(7)</li> <li>(8)</li> <li>(7)</li> <li>(7)</li> <li>(8)</li> <li>(8)</li> <li>(9)</li> <li>(9)</li></ul>	←②クリック 支示 作成 署名 ルール 機能拡張 プライバシー
hm.aitai.ne.jp IMAP	アカウント情報 メールボックスの特性 サーバ設定    ・③クリック  受信用メールサーバ (IMAP)
↑ ①クリック	ユーザ名: himawari@hm.aitai.ne.jp
	パスワード: ・・・・・・・
	ホスト名: imap.aitai.ne.jp
	✓ 接続設定を自動的に管理
	IMAPの詳細設定
	送信用メールサーバ (SMTP)
	アカウント: hm.aitai.ne.jp 🖸
	ユーザ名: himawari@hm.aitai.ne.jp
	パスワード: ・・・・・・・
	ホスト名: auth.aitai.ne.jp
	✓ 接続設定を自動的に管理
	保存
+ -	
	?

■「受信用メールサーバ (IMAP)」欄を以下のように設定します。

	アカウント情報 メールボックスの特性 サーバ設定
受信用メール	サーバ (IMAP)
ユーザ名:	himawari@hm.aitai.ne.jp
パスワード:	•••••
ホスト名:	imap.aitai.ne.jp
	✓ 接続設定を自動的に管理
	IMAPの詳細設定

表示名	入力内容
	アカウント ID 通知書に記載されている
	<u>メールアドレス</u> を入力します。
	アカウント ID 通知書に記載されている
	<u>パスワード</u> を入力します。
ホスト名	imap.aitai.ne.jp

■「接続設定を自動的に管理」からチェックを外し、以下のように設定します。

Ziam~-/V	サーバ (IMAP)			
ユーザ名:	himawari@hm.aitai.ne	.jp		
パスワード: ホスト名:	imap.a     imap.a     imap.a     imap.a     imap.a	↓②入力		
ポート:	993		<b>V</b> 1	「LS/SSL を使用
認証:	パスワード			0
	IMAP の詳細設定			

п	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
接続設定を自動的に管理	チェックなし
ポート	993
TLS/SSL を使用	チェックを入れる
認証	パスワード

■入力後、「IMAP の詳細設定」をクリックします。

画面を以下のように設定したら、「OK」をクリックします。

IMAPパスの接頭辞: TLS証明書: なし セキュリティ保護されていない認証を許可			
	ок ←27リック		
表示名	入力内容		
IMAP パスの接頭辞	入力しない(空欄)		
TLS 証明書	なし		
セキュリティ保護されていない認証を許可	チェックなし		

## ■「送信用メールサーバ(SMTP)」欄を以下のように設定します。

送信用メールサーバ(SMTP)			
アカウント: hm.aitai.ne.jp (オフライン)	0		
ユーザ名: himawari@hm.aitai.ne.jp			
パスワード: ••••••	←入力		
ホスト名: auth.aitai.ne.jp	卜名: auth.aitai.ne.jp		
✓ 接続設定を自動的に管理			
表示名			
	アカウント ID 通知書に記載されている		
ユーリ石	<u>メールアドレス</u> を入力します。		
	アカウント ID 通知書に記載されている		
	<u>パスワード</u> を入力します。		
ホスト名	auth.aitai.ne.jp		

## ■「接続設定を自動的に管理」からチェックを外し、以下のように設定します。

送信用メール	サーバ (SMTP)	
アカウント:	hm.aitai.ne.jp	
ユーザ名:	himawari@hm.aitai.ne.jp	
パスワード: ホスト名:	auth.a	
	接続設定を自動的に管理	
ポート:	465         ✓ TLS/SSLを使用	
認証:	パスワード 🕄	ГС⊘УЛ

表示名	入力内容
接続設定を自動的に管理	チェックなし
ポート	465
TLS/SSL を使用	チェックを入れる
認証	パスワード

■「アカウント」をクリックし、プルダウンメニューから、

「SMTP サーバリストを編集…」をクリックします。

送信用メール	サーバ (SMTP)			
アカウント:	hm.aitai.ne.jp		<b>©</b>	
ユーザ名:	himawari@hm	ıi.ne <b>↑ ①クリック</b>	7	
パスワード:	•••••		. なし	
ホスト名:	auth.aitai.ne.j 回接続設定を自		✓ hm.aitai.ne.jp iCloud (オフライン)	
ポート:	465		SMTPサーバリストを編集	
認証:	パスワード		●	

■以下の画面を開きます。

説明	サーバ名	使用しているア	'カウント
nm.aitai.ne.jp	auth.aitai.ne.	p hm.aitai.ne.jp	
HI-)			
	( <del>4</del> -	べ設定 詳細	
	説明: hm.aitai	ne.jp	
ב	ーザ名: himawar	i@hm.aitai.ne.jp	
パス	ワード: ・・・・・	••	
木	スト名: auth.aita	ai.ne.jp	
	☑ 接続設	定を自動的に管理	

■「サーバ設定」タブをクリックし、以下のように設定します。

	サーバ設定 → ①クリック	
説明:	hm.aitai.ne.jp	
ユーザ名:	himawari@hm.aitai.ne.jp	←②入力
パスワード:	•••••	
ホスト名:	auth.aitai.ne.jp	
	✓ 接続設定を自動的に管理	

表示名	入力内容
⇒□□	※任意の名前で構いません。
ыл чл	例)hm.aitai.ne.jp、Aitainet
	アカウント ID 通知書に記載されている
	<b>メールアドレス</b> を入力します。
	アカウント ID 通知書に記載されている
	<u>パスワード</u> を入力します。
ホスト名	auth.aitai.ne.jp

■「接続設定を自動的に管理」からチェックを外し、以下のように設定します。



TLS/SSL を使用

認証

チェックを入れる

パスワード

■「詳細」タブをクリックし、画面を以下のように設定します。

説明	サーバ名	使用しているアカウント	
nm.aitai.ne.jp	auth.aitai.ne.jp	hm.aitai.ne.jp	
		↓①クリック	
	サーバ設定	E 詳細	
TLS証明書:	なし		
	🗌 セキュリティ保護され	っていない認証を許可	
		キャンセル	

这小山	V()]  ].∏.
TLS 証明書	なし
セキュリティ保護されていない認証を許可	チェックなし

最後に「OK」をクリックし、画面を閉じてください。

1つ前の画面に戻りましたら、「保存」をクリックしてから画面を閉じてください。 以上となります。